# Windows10 メールアプリの新規設定方法

1. メールアプリの起動						
画面左下のスタートボタン そクリックし	します。					
2015						
<b>*</b>						
₩eb と Windows 左検索	O	е 🛢	a	D	ø	

### [メール]をクリックし起動します。



# ※スタートメニューに[メール]が表示されていない場合※

画面左下のスタートボタン をクリックし、表示されたメニューの[すべてのアプリ]をクリックします。

□ I/JJ/□		
(2) 設定		
① 電源		
≣Ξ すべてのアプリ		
HebとWindowsを検索	[]]	e

### リストから[メール]をクリックします。



# 2.アカウントの追加

[アカウントの追加]をクリックします。



# ※アカウント画面が表示されない場合※

画面左下の[設定]ボタン 👸 をクリックします。



画面右側の[アカウント]をクリックします。

X-IL			- 0 ×
=	積重	P 2 2	設定
+ 新規メール	<u> </u>		7/1021
			背景の画像
			70 %
			עבעדא
			ヘルプ
			セキュリティセンター
			フィードパック
	木回駅で		パージョン情報

# 画面右側の[アカウントの追加]をクリックします。

	—	٥	×
< アカウント			
設定を編集するアカウントを	選びます。		
	);在加		
	//E/JH		

[アカウントの選択]の画面が表示されます。[詳細セットアップ]をクリックします。

		×
アカ	ウントの選択	
0	Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN	
E	Exchange Exchange、Office 365	
$\square$	Google	
$\square$	iCloud	
	その他のアカウント POP、IMAP	
⊅	詳細セットアップ	
	閉じる	

[インターネットメール]をクリックします。

詳細セットアップ セットアップするアカウントの種類を選んでください。わからない場合は、 サービス プロバイダーに問い合わせてください。

#### Exchange ActiveSync

Exchange アカウントと、Exchange ActiveSync を使うその他のアカウントが含まれます。

<b>インターネット メール</b> Web ブラウザーでメールを表示できる POP アカウントまたは IMAP アカウントです。	

キャンセル

×

4.インターネットメールアカウント

[インターネットメールアカウント]の画面が表示されます。各項目を下記のように入力し、[サインイン]をクリックします。

×
インターネット メール アカウント
アカウント名
任意の名前
表示名
任意の名前
この名前がメッセージの送信者として使われます。
受信メール サーバー
受信 (POP) サーバ名
アカウントの種類
POP3 ~
メール アドレス
メールアドレス
ユーザー名
メールアドレス
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc
パスワード
メールパスワード
送信 (SMTP) メール サーバー
送信(SMTP)サーバ名
✓ 送信サーバーは認証が必要
■ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う
□ 受信メールに SSL を使う
□ 送信メールに SSL を使う
キャンセル サインイン

アカウント名 / 表示名	任意の名前を入力します。
受信メールサーバー	「pop.ドメイン名」を入力します。
アカウントの種類	POP3 を選択します。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
ユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
送信(SMTP)メールサーバー	「smtp.ドメイン名」を入力します。
送信サーバーは認証が必要	チェックします。
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックします。
受信メールに SSL を使う	チェックしません。
送信メールに SSL を使う	チェックしません。

# 5.完了

[完了]をクリックします。

	×	
完了 アカウントが正しくセットアップされました。		
完了		

[開始]をクリックします。



画面左下の[設定]ボタン 🐼 をクリックします。



画面右側の[アカウントの管理]をクリックします。



設定したアカウントをクリックします。



#### アカウントの設定画面が表示されます。[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします。

	×			
$\square$				
ユーザー名				
パスワード				
アカウント名				
メールボックスの同期設定を変更 メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオブションです。				
<b>アカワントの削除</b> このアカウントをデバイスから削除します。				
保存	キャンセル			

[新しいメールをダウンロードする頻度]を[15分ごと]に設定し、[完了]をクリックします。

	×			
の同期設定				
新しいメールをダウンロードする頻度				
15 分ごと	$\sim$			
🗸 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする				
ダウンロードするメールの期間				
過去 3 か月間	$\sim$			
表示名				
テスト				
この名前がメッセージの送信者として使われます。				
同期オプション				
メール				
オン				
<b>メールボックスの詳細設定</b> 受信および送信メール サーバーの情報				
完了 キャンセル				

[アカウントの設定]画面に戻りますので、[保存]をクリックします。

	×
Ţ	カウントの設定
ユーザー名	
パスワード	
•••••	
アカウント名	
<b>メールボックスの同期設定を変更</b> メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションで	<b>3</b> .
<b>アカウントの削除</b> このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル

以上で設定は完了です。